

1. Запустите помощник подключения к сервису 1С: DirectBank

← → Обмен электронными документами

Настройка параметров обмена электронными документами.

✓ Электронная подпись и шифрование

Электронные подписи

Возможность обмена электронными документами с электронной подписью.

Маршруты подписания

Настройка правил и очередности подписания электронных документов

✓ Обмен с банками

Сервис 1С:ДиректБанк

Формирование платежных документов в электронном виде и передача в банк напрямую через интернет без использования программы клиент-банка.

Настройки электронной подписи и шифрования

Настройка сертификатов и программ, используемых для подписания и шифрования.

Настройки обмена с банками

Настройки прямого обмена электронными документами с банками.

Инструкция по настройке 1С:ДиректБанк

2. Выберите способ создания настройки обмена с сервисом 1С:DirectBank

← → ★ Настройки обмена с банками
Шаг 1

Создать Загрузить из файла...

Банк

Помощник подключения к сервису 1С:ДиректБанк

Сервис «1С:ДиректБанк» работает на технологии «DirectBank», позволяющей отправлять документы в банк и получать из банка непосредственно из программ системы «1С:Предприятие», нажав на одной кнопки в программе «1С». Технология DirectBank позволяет избежать выгрузки документов в промежуточные файлы, установки и запуска дополнительных программ (модулей) «Клиент Банка».

Возможности:

- автоматическое получение из банка настроек обмена и тестовый обмен данными с банком при подключении к сервису;
- отправка платежных документов в банк с электронной подписью клиента или без нее (зависит от банка);
- отслеживание этапов прохождения платежа, запрос статусов по ранее отправленным платежным документам в банк;
- запрос на отзыв ранее переданного документа в банк;
- получение выписки банка прямо в программу «1С» с электронной подписью банка или без нее (зависит от банка).

Полный список банков, поддерживающих DirectBank, можно найти [здесь](#).

Преимущества:

- пользователь управляет расчетными счетами прямо из «1С:Предприятия 8», без установки дополнительных программ типа «Клиент Банка», вся работа выполняется «в одном окне», не требуется переключаться в другие программы;
- работа со всеми счетами, открытymi в разных банках, выполняется в едином пользовательском интерфейсе, по одинаковым сценариям;
- повышается уровень безопасности – подписание электронных документов проводится прямо в «1С:Предприятие 8» (для варианта с использованием электронной подписи на стороне «1С»);
- повышается скорость обмена информацией с банком – отправка платежного документа или получение выписки из банка выполняется по одной команде пользователя.

Условия получения:

- Для использования сервиса «1С:ДиректБанк» со стороны «1С» достаточно быть зарегистрированным пользователем программ 1С. Условия получения сервиса могут быть изменены после окончания ознакомительного периода работы. О том, как стать зарегистрированным пользователем, можно узнать [здесь](#).
- Порядок подключения на стороне банка, а также стоимость обслуживания следует уточнять в службе консультационной поддержки банка.

Шаг 2 **Далее >** **Отмена**

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (1С:Предприятие, учебная версия)

Начальная страница | Организации | Обмен электронными документами | Настройки обмена с банками | Помощник подключения к сервису 1С:ДиректБанк

Помощник подключения к сервису 1С:ДиректБанк

УралСтройМаш ООО - 040349722 Банк

Выберите способ создания настройки обмена с сервисом 1С:ДиректБанк:

Загрузка из файла
Файл настроек требуется предварительно скачать в Личном кабинете банка.

Ручное заполнение
Данный способ подразумевает вручную. Обратитесь в техническую поддержку банка для уточнения параметров подключения.

< Назад | Далее > | Отмена

3.

Начальная страница | Организации | Обмен электронными документами | Настройки обмена с банками | Помощник подключения к сервису 1С:ДиректБанк


УралСтройМаш ООО - 040349722 Банк

Внешний модуль
Установите, если банк предоставляет собственный внешний модуль для обмена.

< Назад | Далее > | Отмена

4.

5. Шлюз - <https://kb.kubankredit.ru/rest/direct1c>
 Способ аутентификации: Логин и пароль



6. Введите Логин и Пароль от системы и нажмите кнопку «Далее»